



Manual de Instruções

Plenário Digital · Câmara de Vereadores de Carmópolis - SE

- Guia do Presidente (Mesa Diretora)
- Guia do Operador de Plenário (Operador)
 - Guia do Vereador (Celular / Tablet)

Guia do Presidente

Mesa Diretora

Abrir e encerrar a sessão

- 1** Entre pela aba "Mesa / Operador" com seu e-mail e senha.
- 2** No painel da Mesa, abra a aba "Sessão".
- 3** Escreva o nome da sessão (ex.: "Sessão Ordinária 15/10") e toque em "Abrir sessão".
- 4** Ao final dos trabalhos, toque em "Encerrar sessão" na mesma aba.

Iniciar a chamada de presença

- 1** Ao abrir a sessão, a chamada já começa aberta automaticamente.
- 2** Na aba "Sessão", a chave "Chamada aberta" liga ou desliga a chamada.
- 3** Os vereadores presentes aparecem na hora no painel e no Telão, junto com o quórum.
- 4** Desligue a chave quando quiser encerrar a chamada regimental.

Adicionar e gerenciar matérias da pauta

- 1** Abra a aba "Pauta".
- 2** Preencha o título, a descrição e o texto completo da matéria e toque em "Adicionar à pauta".
- 3** Ligue a chave "Liberada" para que os vereadores possam ler a matéria no celular.
- 4** Use as setas para mudar a ordem e defina a matéria atual em discussão.

Conceder a palavra na tribuna

- 1** Abra a aba "Tribuna". Os pedidos de inscrição dos vereadores aparecem ali.
- 2** Para um vereador: escolha o nome, defina o tempo e toque em "Conceder a palavra".
- 3** Para convidado (prefeito, secretário, palestrante): ligue a chave "Convidado", escolha da lista ou cadastre nome, cargo e foto, e toque em "Conceder a palavra".
- 4** O cartão "Com a palavra" aparece no Telão com foto e cronômetro.

Abrir e fechar votações

- 1** Abra a aba "Votação" e escolha a matéria.
- 2** Escolha o tipo: Nominal (cada vereador vota no celular) ou Simbólica (a Mesa registra o resultado).
- 3** Toque em "Abrir votação". O placar aparece ao vivo no Telão.
- 4** Quando todos votarem, toque em "Encerrar votação". O resultado é exibido na hora.

Guia do Operador de Plenário

Operador

Controlar a sessão ao lado do Presidente

- 1** Entre pela aba "Mesa / Operador" com seu e-mail e senha. O Presidente precisa ligar a chave "Operador" na sua conta.
- 2** Você usa o mesmo painel da Mesa: abas Sessão, Pauta, Votação e Tribuna.
- 3** Siga as ordens do Presidente: libere matérias, abra a tribuna e acompanhe as votações.

Cronômetro e cartão do orador

- 1** Na aba "Tribuna", use "+1 min" e os outros botões para ajustar o tempo em tempo real.
- 2** Para trocar foto, nome, partido ou cargo sem reiniciar o tempo, edite os dados e toque em "Só atualizar o cartão".
- 3** Vereadores mostram o partido; convidados mostram o cargo (ex.: "Prefeito Municipal").
- 4** A foto de cada vereador pode ser trocada na aba "Parlamentares & Rede".

Telão e transmissão (OBS Studio)

- 1** Telão: no computador ligado ao projetor, abra a página inicial e toque em "Telão do Plenário". Aperte F11 para tela cheia.
- 2** Transmissão: no OBS Studio, adicione uma fonte "Navegador" com o endereço do sistema terminando em /transmissao, tamanho 1920 x 1080.
- 3** Clique com o botão direito na fonte, vá em "Filtros" e adicione "Chroma Key" com a cor verde.
- 4** Coloque essa fonte acima da imagem da câmera. A barra com placar e orador aparecerá sobre o vídeo.

Presença e rede Wi-Fi da Câmara

- 1** Acompanhe a lista de presentes na aba "Sessão" ou no Telão.
- 2** Na aba "Parlamentares & Rede", confira se o endereço do Wi-Fi da Câmara está cadastrado.
- 3** Conectado ao Wi-Fi da Câmara, toque em "Usar meu IP atual" e em "Adicionar" para cadastrar.
- 4** Se o provedor de internet mudar o endereço, os votos param: cadastre o novo endereço.

Guia do Vereador

Celular / Tablet

Entrar com número e PIN

- 1** Abra o sistema e toque na aba "Vereador".
- 2** Digite seu número de identificação.
- 3** Toque os 4 números do seu PIN no teclado. Você entra sozinho, sem e-mail nem Google.
- 4** O número e o PIN são entregues em mãos pela Mesa Diretora. Não compartilhe.

Instalar como aplicativo

- 1** Android (Chrome): abra o sistema, toque nos três pontinhos e em "Adicionar à tela inicial" ou "Instalar app".
- 2** iPhone/iPad (Safari): toque no botão de compartilhar (quadrado com seta) e em "Adicionar à Tela de Início".
- 3** O brasão de Carmópolis aparece como ícone na sua tela.

Marcar presença

- 1** Conecte-se ao Wi-Fi oficial da Câmara.
- 2** Quando a Mesa abrir a chamada, toque em "Marcar presença".
- 3** Se aparecer aviso de rede, toque em "Verificar" depois de conectar ao Wi-Fi certo.

Ler as matérias da pauta

- 1** No Portal do Parlamentar, role até a pauta.
- 2** Toque na matéria liberada para abrir o texto completo.

Votar com segurança

- 1** Quando a votação abrir, aparecem os botões Sim, Não e Abstenção.
- 2** Etapa 1: toque na sua escolha.
- 3** Etapa 2: confira a escolha na janela e toque em "Confirmar voto" (ou "Cancelar" para voltar).
- 4** É obrigatório estar no Wi-Fi oficial da Câmara e com presença marcada. Exceção: Sessão Extraordinária Online, quando a Mesa libera o voto de qualquer lugar.